

4. 年代代碼*

Time Period Code Table

年代代碼是由四個文數字組成，使用方式如下：紀元前之年，用一小寫字母表示千年，而用一阿拉伯數字表示百年，如百年不詳，以連字符號(hyphen)示之。紀元後之年代，用一小寫字母表示百年，而用一阿拉伯數字表示十年，如十年不詳，以連字符號(hyphen)示之。十年以內之年代皆可以十年之代碼使用之。

年代代碼大綱

第一個年代		第二個年代	
千年(紀元前)/ 百年(紀元後) (字母)	百年(紀元前)/ 十年(紀元後) (數字)	千年(紀元前)/ 百年(紀元後) (字母)	百年(紀元前)/ 十年(紀元後) (數字)

舉 例：	年 代	代 碼
	一八二八年至一八五九年	w2w5
	一 六六年至一三二八年	o6r2
	紀元前四二三年至紀元前三九 年	d5d6
	二十世紀	x-x-
	一九八四年	x8x8
	至紀元前三百年	a-d6
	十二世紀至十四世紀	p-r-
	紀元前四二年至紀元後三七年	d9e3

* "Time Period Code Table" MARC21 Bibliographic Format

Washington D.C. : Library of Congress, 1994, 045 - p.3.

Time Period Code Table

紀元前年代代碼表 B.C. TABLE (字母 - 千年 ; 數字 - 百年) (Letter - Millennium; Number - Century)		紀元後年代代碼表 A.D. TABLE (字母 - 百年 ; 數字 - 十年) (Letter - Century; Number - Decade)	
a0	before 2999	e -	1 - 99
b0	2999 - 2900	f -	100 - 199
b1	2899 - 2800	g -	200 - 299
b2	2799 - 2700	h -	300 - 399
b3	2699 - 2600	i -	400 - 499
b4	2599 - 2500	j -	500 - 599
b5	2499 - 2400	k -	600 - 699
b6	2399 - 2300	l -	700 - 799
b7	2299 - 2200	m -	800 - 899
b8	2199 - 2100	n -	900 - 999
b9	2099 - 2000	o -	1000 - 1099
c0	1999 - 1900	p -	1100 - 1199
c1	1899 - 1800	q -	1200 - 1299
c2	1799 - 1700	r -	1300 - 1399
c3	1699 - 1600	s -	1400 - 1499
c4	1599 - 1500	t -	1500 - 1599
c5	1499 - 1400	u -	1600 - 1699
c6	1399 - 1300	v -	1700 - 1799
c7	1299 - 1200	w -	1800 - 1899
c8	1199 - 1100	x -	1900 - 1999
c9	1099 - 1000	y -	2000 - 2099
d0	999 - 900		
d1	899 - 800		
d2	799 - 700		
d3	699 - 600		
d4	599 - 500		
d5	499 - 400		
d6	399 - 300		
d7	299 - 200		
d8	199 - 100		
d9	99 - 1		

(十年部分 0, 1, 2, ...9 表示之)

一七八五年 - v8

一六六年 - o6